

Nettrix宁畅	制定日期	2023/10/24			
	修改日期				
SAS_TX_Report_Data_Extraction 软件使用指南					
拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
研发中心-SI	胡远明		王雪梅	V1.0	共 5 页

变更记录

[illegible]

目 录

1. STEP1	3
2. STEP2	4
3. STEP3	4
4. STEP4	5

Step1:

测试报告的存储形式

SAS TX 的报告通常会生成一个文件夹和对应的.mht 文件。

C0_P1_HDD1	2023/10/19 14:57	文件夹
C0_P1_HDD3	2023/10/19 14:57	文件夹
C0_P2_HDD1	2023/10/19 14:57	文件夹
C0_P2_HDD3	2023/10/19 14:57	文件夹
C1_P1_HDD1	2023/10/19 14:57	文件夹
C1_P1_HDD3	2023/10/19 14:57	文件夹
C1_P2_HDD1	2023/10/19 14:57	文件夹
C1_P2_HDD3	2023/10/19 14:57	文件夹
C0_P1_HDD1.mht	2023/10/19 14:57	Microsoft Edge ...
C0_P1_HDD3.mht	2023/10/19 14:57	Microsoft Edge ...
C0_P2_HDD1.mht	2023/10/19 14:57	Microsoft Edge ...
C0_P2_HDD3.mht	2023/10/19 14:57	Microsoft Edge ...
C1_P1_HDD1.mht	2023/10/19 14:57	Microsoft Edge ...
C1_P1_HDD3.mht	2023/10/19 14:57	Microsoft Edge ...
C1_P2_HDD1.mht	2023/10/19 14:57	Microsoft Edge ...
C1_P2_HDD3.mht	2023/10/19 14:57	Microsoft Edge ...

只需要这部分

每个文件夹下包含的子文件如下图所示。

SAS_TX_Report_Data_Extraction_1.0 > Report > 在 Repo

名称	修改日期	类型
C0_P1_HDD1		文件夹
C0_P1_HDD3		文件夹
C0_P2_HDD1		文件夹
C0_P2_HDD3		文件夹
C1_P1_HDD1		文件夹
C1_P1_HDD3	2023/10/23 15:45	文件夹
C1_P2_HDD1	2023/10/23 15:45	文件夹
C1_P2_HDD3	2023/10/23 15:45	文件夹




C0_P1_HDD1.mht




C0_P1_HDD1.xml




Graticule.png



Summary.png




TJ@BER1_Plot2.png



Width@BER1_Plot1.png

Step2:

双击软件 SAS_TX_Report_Data_Extraction_2.0.exe，选择待分析报告位置。



Step3:

自动化读取数据后会生成并打开表格 SAS_TX_result.xls，记得尽快重命名，避免表格在打开的情况下跑下一组数据生成结果时会报错！

 SAS_TX_result.xls	2023/10/24 10:03	Microsoft Excel ...	6 KB
---	------------------	---------------------	------

Step4:

生成的数据已规范特定格式。打开汇总表格后，按照对应文件夹名称将数据直接复制到报告中即可！

	A	B	C	D	E	F	G	H
C0_P1_HDD1	75.032	287.05	0.753	3.374	12.027	5.708	39.5	
C0_P1_HDD3	74.571	249.1	0.743	3.894	12.207	6.777	57.0	
C0_P2_HDD1	75.616	311.05	0.716	3.014	11.089	7.613	53.5	
C0_P2_HDD3	75.069	259.81	0.719	2.537	11.068	6.134	41.5	
C1_P1_HDD1	73.702	322.54	0.902	4.463	14.949	5.623	43.2	
C1_P1_HDD3	73.486	212.3	0.815	3.482	12.808	6.823	51.6	
C1_P2_HDD1	74.101	302.88	0.78	4.289	13.162	7.326	58.2	
C1_P2_HDD3	72.557	190.55	0.865	4.019	14.115	6.433	37.2	

Eye Width	Eye Height	RJ	DJ	TJ	Skew	AC Common mode
≥70 Ps	≥90 mV	≤1.5 Ps	≤16 Ps	≤32 Ps	≤10 Ps	≤100 mV
75.032	287.050	0.753	3.374	12.027	5.708	39.500
74.571	249.100	0.743	3.894	12.207	6.777	57.000
75.616	311.050	0.716	3.014	11.089	7.613	53.500
75.069	259.810	0.719	2.537	11.068	6.134	41.500
73.702	322.540	0.902	4.463	14.949	5.623	43.200
73.486	212.300	0.815	3.482	12.808	6.823	51.600
74.101	302.880	0.780	4.289	13.162	7.326	58.200
72.557	190.550	0.865	4.019	14.115	6.433	37.200