

Nettrix 宁畅		制定日期	2022/10/19			
		修改日期				
TDR 数据自动化读取软件使用介绍						
拟制部门	核 准	关联部门		制 定 人	版 本	总 页 数
研发中心	胡远明			王雪梅	V1.0	共 7 页

变更记录

[illegible]

目 录

1.	STEP1	3
2.	STEP2	4
3.	STEP3	5
4.	STEP4	5
5.	STEP5	6
6.	STEP6	6
6.	STEP7	7

Step 1:

安装 OCR (Optical Character Recognition) 软件

📁 > TDR Extraction


	名称	修改日期	类型
📁	OCR	2022/10/18 22:51	文件夹
📁	TDR Extraction	2022/10/18 22:52	文件夹

📁 > TDR Extraction > OCR

	名称	修改日期
📁	tesseract-ocr-w64-setup-v5.0.0.20211201.exe	2022/9/11 15:27

将 tesseract-ocr-w64-setup-v5.0.0.20211201.exe 复制到 C 盘 Program Files 目录下,双击进行安装。



📁 > 此电脑 > Windows (C:) > Program Files



Step 2:


配置环境变量，共分为两个简单步骤：

1. 在系统变量里，编辑 path，新建路径如下图所示：



2. 在系统变量里，创建一个新的变量名为 :TESSDATA_PREFIX，值为 :C:\Program Files\Tesseract-OCR\tessdata(根据自己安装的 tesseract 安装路径为准)，如右图所示。

编辑系统变量





Step 3:
存储图片数据的命名规则

无需区分线宽线距: #1_L01_85.png

需要区分线宽线距: #1_L05_85_6.3.png

Step 4:
将测试过程保存的 TDR 图片复制到 origin 文件夹内



Step 5:
双击 TDR_extraction.exe 后等待运行结果

cutting	2022/10/18 9:21	文件夹	
origin	2022/10/18 9:20	文件夹	
TDR_extraction.exe	2022/10/13 20:42	应用程序	8,103 KB

cutting	2022/10/18 9:21	文件夹	
origin	2022/10/18 9:20	文件夹	
Rank result.txt	2022/10/18 9:21	文本文档	10 KB
result.xls	2022/10/18 9:21	Microsoft Excel ...	14 KB
TDR_extraction.exe	2022/10/13 20:42	应用程序	8,103 KB

Step 6:
打开 result.xls 文件（如出现异常值会自动标红）

文本格式

数字格式

83.21	98.42	98.74	93.97	95.16	94.65	94.7	96.6	95.59	92.96	93.96	93.46	92.8	93.91	93.31	92.54	94.55	93.77	93.69	95.18	94.34	93.49	95.3
99.37	90.92	99.92	94.95	95.83	95.46	92.46	94.21	93.39	91.87	93.3	92.75	93.92	95.0	94.41	93.29	95.08	94.3	94.15	95.92	95.07	93.5	95.24
97.89	99.66	98.49	94.05	95.29	94.79	93.95	95.2	94.56	92.41	93.62	92.95	95.23	96.33	95.71	93.06	94.44	93.76	95.08	96.36	95.87	94.98	95.5
99.61	91.49	90.42	94.1	96.17	95.44	94.28	96.17	95.29	92.74	93.99	93.33	94.64	95.51	95.06	92.49	94.09	93.41	93.71	95.78	94.92	93.61	95.4
98.23	99.15	98.81	94.28	94.93	94.58	93.57	94.96	94.38	92.25	93.41	92.94	94.7	95.83	95.31	92.52	94.71	93.68	93.83	95.14	92.53	94.12	
90.08	91.09	90.52	94.71	96.22	95.45	94.52	96.22	95.6	91.55	93.39	92.55	93.55	94.82	94.18	93.49	94.91	94.29	95.32	97.11	98.14	94.66	95.71
98.08	99.21	98.47	92.92	94.37	93.82	94.71	96.09	95.35	92.85	94.14	93.53	94.31	95.65	95.08	92.83	94.81	93.8	93.9	95.66	94.89	93.41	95.06
99.71	91.24	90.26	93.3	94.69	94.07	93.53	95.57	94.78	92.14	92.89	92.59	95.96	97.53	96.07	93.74	94.69	94.31	94.89	96.45	95.81	92.1	93.8
97.29	98.94	97.94	93.6	94.82	94.33	95.48	96.33	95.88	92.78	94.59	93.79	94.2	94.71	94.48	92.52	94.35	93.52	93.52	95.71	94.56	93.74	94.98
97.18	98.87	97.69	93.56	94.66	94.14	94.82	95.92	95.36	92.12	93.68	93.21	94.91	95.66	95.25	93.1	94.35	93.79	93.29	94.89	94.23	93.94	94.96
97.76	100.01	99.13	98.2	100.38	99.32	102.95	104.32	103.47														
96.01	97.5	96.74	97.16	99.06	98.13	102.4	104.32	103.23														
96.62	97.68	97.14	97.39	98.86	98.18	100.41	102.91	101.51														
96.26	97.72	97.0	97.48	99.06	98.31	102.64	103.83	103.12														
97.79	99.36	98.65	97.23	99.7	98.38	102.97	105.56	104.13														
95.5	96.78	96.14	97.0	98.74	97.95	103.11	103.78	103.46														
97.36	98.98	98.46	97.62	99.17	98.4	102.29	104.94	103.71														
97.72	99.27	98.77	98.1	100.28	99.19	102.7	105.92	104.41														
98.18	97.97	97.22	99.0	100.75	100.02	102.1	104.01	103.41														
97.46	99.76	98.71	98.35	99.63	98.98	101.94	103.76	102.63														
83.77	83.89	85.18	84.34	83.49	85.3	84.53	89.37	90.84	90.19	98.87	100.63	99.59	97.76	100.01	99.13	98.2	100.38	99.32	102.95	104.32	103.47	
84.3	84.15	85.92	85.07	83.5	85.24	84.44	87.27	88.57	87.89	100.41	101.96	101.01	96.01	97.5	96.74	97.16	99.06	98.13	102.4	104.32	103.23	
83.76	85.08	86.36	85.87	84.98	85.5	85.26	90.13	91.6	90.99	101.43	103.54	102.72	96.62	97.68	97.14	97.39	98.86	98.18	100.41	102.91	101.51	
83.41	83.71	85.78	84.92	83.61	85.4	84.63	88.41	90.02	89.2	101.89	103.56	102.46	96.26	97.72	97	97.48	99.06	98.31	102.64	103.83	103.12	
83.68	83.83	85.14	84.63	82.53	84.12	83.49	90.36	92.2	91.33	102.53	105.61	103.96	97.79	99.36	98.65	97.23	99.7	98.38	102.97	105.56	104.13	
84.29	85.32	87.11	86.14	84.66	85.71	85.26	90.19	91.46	90.88	101.6	102.96	102.38	95.5	96.78	96.14	97	98.74	97.95	103.11	103.78	103.46	
83.8	83.9	85.66	84.89	83.41	85.06	84.18	89.06	90.58	89.95	104.77	106.35	105.56	97.36	98.98	98.46	97.62	99.17	98.4	102.29	104.94	103.71	
84.31	84.89	86.45	85.81	82.1	83.8	83.17	89.76	91.16	90.53	102.16	103.76	103	97.72	99.27	98.77	98.1	100.28	99.19	102.7	105.92	104.41	
83.52	83.52	85.71	84.56	83.74	84.98	84.31	89.44	90.95	90.31	99.99	101.22	100.62	96.18	97.97	97.22	99	100.75	100.02	102.1	104.01	103.41	
83.79	83.29	84.89	84.23	83.94	84.96	84.48	87.83	89.62	88.73	101.87	103.03	102.46	97.46	99.76	98.71	98.35	99.63	98.98	101.94	103.76	102.63	

Step 7:

打开 Rank result.txt 文件（可辅助检查读取数据的排列顺序）

```
Rank result.txt - 记事本
文件 编辑 查看

#9_L12_85_5.0.png      83.5210      85.7128      84.5605
#9_L12_85_5.7.png      83.7436      84.9771      84.3127
#9_L14_100.png      102.103      104.008      103.407
#9_L14_85.png      89.4356      90.9452      90.3055
*****The follow results have been ranked!*****
#1_L01_85.png      88.21 89.42 88.74
#1_L03_85.png      83.97 85.16 84.65
#1_L05_85_5.8.png      84.7 86.6 85.59
#1_L05_85_6.6.png      82.96 83.96 83.46
#1_L10_85_5.8.png      82.8 83.91 83.31
#1_L10_85_6.6.png      82.54 84.55 83.77
#1_L12_85_5.0.png      83.69 85.18 84.34
#1_L12_85_5.7.png      83.49 85.3 84.53
#1_L14_85.png      89.37 90.94 90.19
#1_L01_100.png      98.67 100.63 99.59
#1_L03_100.png      97.76 100.01 99.13
#1_L12_100.png      98.2 100.38 99.32
#1_L14_100.png      102.95 104.32 103.47
#2_L01_85.png      89.37 90.92 89.92
#2_L03_85.png      84.95 85.83 85.46
#2_L05_85_5.8.png      82.46 84.21 83.39
#2_L05_85_6.6.png      81.87 83.3 82.75
#2_L10_85_5.8.png      83.92 85.0 84.41
#2_L10_85_6.6.png      83.29 85.08 84.3
#2_L12_85_5.0.png      84.15 85.92 85.07
#2_L12_85_5.7.png      83.5 85.24 84.44
```